



## **Guide de connexion d'un lecteur à votre cellulaire et d'utilisation des données téléchargées**

## Connexion d'un ou de plusieurs lecteurs à votre cellulaire par la fonction Bluetooth

Pour pouvoir connecter votre lecteur à votre cellulaire, vos appareils doivent répondre aux exigences suivantes :


- Votre lecteur doit avoir la fonction Bluetooth;
- La fonction Bluetooth de votre cellulaire doit être activée;
- Le lecteur doit faire partie de la liste des lecteurs vendus et supportés par Attestra. Notez que la version iOS (Apple) est compatible uniquement avec les bâtons de lecture d'identifiants *Allflex*;
- Le lecteur et votre cellulaire doivent se trouver à proximité l'un de l'autre.

Selon la version et le modèle de votre téléphone, l'apparence et l'emplacement des options peuvent différer des images présentées dans le présent document.

## Comment connecter votre lecteur à votre cellulaire

Afin de transférer les données recueillies par votre lecteur directement dans l'application **SimpliTRACE Mobile**, vous devez connecter votre lecteur à votre cellulaire. Les 4 étapes de la procédure suivante vous indiquent comment faire :

### 1. Accédez à **SimpliTRACE Mobile**.



Assurez-vous que votre lecteur soit chargé ou connecté à une source d'alimentation.


2. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Lecteur au bas de l'écran et sur Ouvrir les paramètres Bluetooth.



**Note** : Sur les appareils Apple, vous serez dirigé vers Réglages, et vous devrez ensuite vous rendre par vous-même à la section Bluetooth dans votre téléphone.

### 3. La recherche des appareils disponibles s'exécutera automatiquement.

Vous verrez le nom ou le numéro de votre lecteur apparaître dans la liste des choix qui vous sont offerts. Cliquez sur le lecteur de votre choix.



### 4. Un code d'appairage Bluetooth vous sera alors demandé. Ce code est fourni dans le manuel d'instruction de votre lecteur et peut contenir des chiffres et/ou des lettres.

⚠ Par défaut, les codes d'appairage Bluetooth des différents fournisseurs pour les lecteurs sont les suivants :



- **Allflex RS320/340** : default
- **Allflex RS420 / AWR300** : 1234
- **Syscan** : default ou 1234 (**Android seulement**)
- **Gallagher (HR3, HR4, HR5)** : 0000 (**Android seulement**)

Votre lecteur est maintenant prêt à être utilisé avec l'application **SimpliTRACE Mobile**.

## Comment transférer les données du lecteur dans l'application **SimpliTRACE Mobile** et faire une déclaration

Afin d'être en mesure de télécharger les données du lecteur dans l'application **SimpliTRACE Mobile**, veuillez suivre les 7 étapes de la procédure ci-dessous :


### 1. Vous devez retourner dans l'application **SimpliTRACE Mobile**.

Cliquez sur l'icône . Si nécessaire, cliquez sur le bouton , et vous verrez par la suite le nom de votre lecteur s'afficher sur l'écran dans la section **Appareils disponibles**.




2. Appuyez sur le nom ou le numéro de lecteur.

Vous verrez vos sessions en arrière-plan et vous aurez ainsi deux options disponibles, c'est-à-dire d'importer tous les identifiants sur l'appareil, ou de supprimer tous les identifiants du lecteur.



3. Choisissez l'une des deux options.

**SimpliTRACE Mobile** vous demandera alors de confirmer votre choix, et ensuite, appuyez sur OK lorsque le téléchargement est terminé.



Vos sessions sont maintenant importées dans votre appareil mobile.

4. Cliquez ensuite sur le bouton  au bas de l'écran de l'appareil.

Choisissez l'espèce ciblée pour faire votre déclaration, et le type de déclaration voulu.


5. Au moment d'ajouter un animal, cliquez sur l'option Lot d'identifiants importés.






6. Appuyez sur le menu déroulant pour ouvrir Lot d'identifiants.

Vous verrez par la suite le ou les lots d'identifiants que vous avez préalablement importés. Choisissez le lot approprié.



7. Cochez les cases vis-à-vis les numéros d'identifiants pour lesquels vous souhaitez faire une déclaration et appuyez sur Oui.



Les identifiants sont maintenant prêts à être attribués à la déclaration.

- ❗ Pour plus d'information sur l'utilisation de [SimpliTRACE Mobile](#), nous vous invitons à consulter le **Guide d'utilisation** disponible sur le site Internet d'Attestra.

## Soutien technique d'Attestra

Si vous éprouvez des difficultés à connecter votre lecteur à votre cellulaire, nous vous invitons à communiquer avec un agent du Service à la clientèle d'Attestra aux coordonnées suivantes :

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (sauf les jours fériés)

Téléphone : 450 677-1757  
Téléphone sans frais : 1 866 270-4319  
Télécopieur : 1 866 473-4033  
Courriel : [sac@attestra.com](mailto:sac@attestra.com)

### Attestra

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 050  
Longueuil (Québec) J4H 4E8  
Téléphone : 450 677-1757 – Téléphone sans frais : 1 866 270-4319  
Télécopieur : 450 679-6547 – Télécopieur sans frais : 1 866 473-4033  
Site Internet : [www.attestra.com](http://www.attestra.com)

Attestra conserve tous les droits de propriété de ce document. Sa reproduction intégrale ou partielle, sa transmission électronique ou par tout autre moyen, sa modification et son utilisation à des fins commerciales ou publiques sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Attestra.

